非管理者権限での使用について

基本的に、管理者権限のないパソコンへのインストールとご使用はお奨めしません。本来 OS はセキュリティ上、管理者権限のない者に勝手にソフトをインストールさせないようになっています。 職場のパソコンなどで必要であれば管理者権限のアカウントをもらうか、セットアップ時のみでも管理者権限をもらってご使用になることをお奨めします。 非管理者権限での使用では全ての機能を正しく使用することは保証できません。

Pao はOLE サーバーが登録できることを前提としていますので、HO_CADPao_System が登録されていないと起動時にエラーとなり起動できません。 この場合は管理者に管理者権限でログインしてもらって、1回だけ Pao を起動して貰うと自動的に登録されます。

非管理者権限で起動した場合、Program Files フォルダ下にある環境ファイルにアクセスしようとすると例えば「HO_CADPao.ini にアクセスできません」というメッセージが出て、最悪 Pao を閉じることが出来なくなります。 この場合は[ツール] [オプション]で環境ファイルをデスクトップなどに書出し、その環境ファイルを読み込んで使用してください。

つまり、管理者権限のない環境で、管理者にまったく無断で Pao を使用することはできません。 非管理者権限でも普通に使える版を出すかどうかはもう少し状況を見て考えます。

使用方法

非管理者権限での使用は、

セットアップせず必要なファイルのみ入れて実行する。(第1推奨) 非管理者権限でセットアップ時のみ管理者権限でインストールする。(第2推奨) 非管理者権限のままセットアップ(あまり推奨しない) の3種類です。

セットアップせず必要なファイルのみ入れて実行する。

- ・HO_CADPao のフォルダを、インストール済みの他のパソコンからコピーしたり、一旦非管理者権限のままインストールした状態でフォルダをコピーして置きます。
- ・非管理者権限のままインストールした場合はアンインストールしてください。
- ・HO CADPao のフォルダ内の HO CADPao.exe を直接実行してください。

Pao は必要な DLL さえあればほぼ単体でも動くはずです。

非管理者権限でセットアップ時のみ管理者権限でインストールする。

- ・下図のように、ダウンロードしたセットアップ用ファイルの名前を Setup.exe に変更し、 実行します。
- ・管理者権限でインストールするか聞いてきますので、管理者権限でインストールしてください。 ただし、管理者権限のパスワードが必要です。 あなたの管理者に相談してください。
- ・実行時に管理者権限がないと Program Files フォルダへのアクセスはブロックされますので、そこ以外 (例えば $C:\langle HO_CADPao \rangle$) にインストールしてください。

非管理者権限のままセットアップ

- ・セットアップ中にタイプライブラリの登録が出来ない旨のメッセージが出たら [無視]を選択してください。後で管理者権限でログインしてサーバー登録する必要があります。
- Program Files フォルダへのアクセスは拒否されますので、そこ以外(例えば (C:\HO_CADPao\)) にインストールしてください。